


## アロハUSB活用方法

『ハイパーターミナルでアロハ USB を使用方法』

1. ハイパーターミナルの立上げ  
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→通信→ハイパーターミナル




2. 名前をつけて新しい接続を追加する  
ここでは、アロハ USB と入力し **OK** をクリック



### 3. 接続の設定画面


ここでは、接続方法の COM を設定します。アロハ USB と接続されている COM ポート(Prolific USB-to-Serial Comm Port の COM ナンバー)に設定し **OK** をクリックする。  
(下図は COM3 に設定)



### 4. ポートの設定

下図の通り設定し、**適用**→**OK** をクリックする。

本画面は、設定中に自動に表示される。自動表示されない時は、ハイパーターミナル→ファイル→プロパティ→モデムの構成をクリックする(電話が切断状態で表示できる)




## 5. 設定


ハイパーターミナル→ファイル→プロパティ→設定をクリックし下記の通り設定する(設定例)




(1) 上記画面にて、**エンコード方法**をクリック。  
下記の通り設定し OK をクリック




(2) 上記画面にて、**ASCII 設定**をクリック  
下記の通り設定し OK をクリック



6. 電話をかけるとアロハの情報が 2 回表示される(表示例)



※表示されている情報の内容



・曜日と表示番号の関係

曜日	日	月	火	水	木	金	土	備考
表示番号	0	1	2	3	4	5	6	